


Utilisation du plugin "keyboard" sur le wiki

- Commentaires sur le forum : [c'est ici](#)

Utilisation

Affichage	Syntaxe	Commentaires
Echap	<code><key>Echap</key></code>	touche d'échappement, notée aussi <i>Esc</i>
F1 .. F12	<code><key>F1</key></code> .. <code><key>F12</key></code>	touches de fonction numérotées
Impr écran	<code><key>Impr écran</key></code>	notée aussi <i>Print Scrn</i> ou <i>SysRq</i>
Arrêt Défil	<code><key>Arrêt Défil</key></code>	notée aussi <i>Scroll Lock</i>
Pause	<code><key>Pause</key></code>	touche Attn, notée aussi <i>Break</i>
← Retour Arrière	<code><key>← Retour Arrière</key></code>	notée aussi <i>BS</i> ou <i>Backspace</i>
↵ Entrée ou Entrée	<code><key>Entrée</key></code> ou <code><key>entrée</key></code>	notée aussi <i>Enter</i>
Inser	<code><key>Inser</key></code>	touche d'édition, notée aussi <i>Ins</i> ou <i>Insert</i>
Suppr ou Del	<code><key>Suppr</key></code> ou <code><key>Del</key></code>	touche d'édition, notée aussi <i>Del</i> ou <i>Delete</i>
Début ou ↶ ou ↷	<code><key>Début</key></code> ou <code><key>↶</key></code> ou <code><key>↷</key></code>	touche de défilement, notée aussi <i>Orig</i> ou <i>Home</i>
Fin ou ↵	<code><key>Fin</key></code> ou <code><key>↵</key></code>	touche de défilement, notée aussi <i>End</i>
PgPrec ou ⏪ ou Page ↑	<code><key>PgPrec</key></code> ou <code><key>⏪</key></code> ou <code><key>PageUp</key></code>	touche de défilement, notée aussi <i>PageUp</i>
PgSuiv ou ⏩ ou Page ↓	<code><key>PgSuiv</key></code> ou <code><key>⏩</key></code> ou <code><key>PageDown</key></code>	touche de défilement, notée aussi <i>PageDown</i>
↑	<code><key>Up</key></code>	touche directionnelle
↓	<code><key>Down</key></code>	touche directionnelle
←	<code><key>Left</key></code>	touche directionnelle
→	<code><key>Right</key></code>	touche directionnelle
Verr Num	<code><key>Verr Num</key></code>	verrouillage des chiffres, notée aussi <i>Num Lock</i>
Tab ⇆ ou ⇆	<code><key>Tab</key></code> ou <code><key>⇆</key></code>	tabulation
Verr Maj	<code><key>Verr Maj</key></code>	verrouillage des majuscules, notée aussi <i>Caps Lock</i> ou avec le symbole "cadenas"
Maj ou Shift	<code><key>Maj.</key></code> ou <code><key>S</key></code>	touche de modification : touche majuscule
↑ Shift ou ↑	<code><key>Shift</key></code> ou <code><key>↑</key></code>	touche de modification : touche majuscule avec symbole flèche
Ctrl	<code><key>C</key></code>	touche de modification : touche contrôle

Affichage	Syntaxe	Commentaires
	<key>Fn</key>	touche de modification : touche de fonction
	<key>Windows</key>	touche super ou touche meta
	<key>A</key>	touche de modification : touche <i>alternate</i>
	<key>Espace</key>	barre d'espacement
	<key>Alt Gr</key>	touche de modification : touche <i>alternate graphic</i>
	<key>Menu</key>	touche de menu contextuel
	<key>Minus</key>	
	<key>Ampersand</key>	
	<key>LessThan</key>	
	<key>GreaterThan</key>	
	<key>a</key> .. <key>z</key>	
	<key>C-A-Suppr</key>	
	<key>C-c</key>	
	<key>C-v</key>	
	<key>C-Entrée</key>	
	<key>C-entrée</key>	
	<key>C-S-Right</key>	
	<key>C-S-Left</key>	
	<key>C-PageUp</key>	
	<key>C-Minus</key>	
	<key>Option-Command-W</key>	
	<key>C-Command-Eject</key>	

From:
<http://debian-facile.org/> - **Documentation - Wiki**

Permanent link:
<http://debian-facile.org/utilisateurs:paskal:tutos:archive-plugin-keyboard>



Last update: **25/08/2015 12:14**