

SDDM

- Objet : installation et configuration du gestionnaire d'affichage SDDM.
- Niveau requis : [débutant](#), [avisé](#)
- Commentaires : SDDM est le gestionnaire de connexion par défaut de KDE (à partir de Debian 9 Stretch)
- Débutant, à savoir : [Utiliser GNU/Linux en ligne de commande, tout commence là !](#) 😊
- Suivi : [à-tester](#)
 - Création par [daufinsyd](#) le 20/06/2017.
 - Testé par <...> le <...>
- Commentaires sur le forum : [Lien vers le forum concernant ce tuto](#) ¹⁾

Présentation

SDDM est un gestionnaire d'affichage (ou gestionnaire session ou encore gestionnaire de connexion) multi-desktop utilisé par défaut par le bureau KDE Plasma (bien que ne se limitant pas à ce dernier) et introduit dans Stretch.

Installation

Installer²⁾ le paquet **sddm** :

```
apt install sddm
```



SDDM n'a fait son apparition dans les dépôts que depuis l'arrivée Stretch (l'actuelle version stable). Cette page s'adresse aux utilisateurs d'une Stretch (ou ultérieur).

Configuration

SDDM est configurable en éditant le fichier **/etc/sddm.conf**

Pour (re)générer la configuration par défaut

```
sddm --example-config > /etc/sddm.conf
```

Utiliser un outil graphique de configuration

Un outil de configuration graphique existe et est installé par défaut sous KDE Plasma. Si ce n'est pas

le cas, installez³⁾ le paquet **kde-config-sddm** :

```
apt install kde-config-sddm
```

Il est présent dans le menu de configuration de KDE Plasma.

Connexion automatique

Éditez le fichier de configuration `/etc/sddm.conf` comme suit

[/etc/sddm.conf](#)

```
[Autologin]
User=votre_identifiant
Session=plasma.desktop
```

En remplaçant `votre_identifiant` par votre identifiant ;)

Verrouillage du pavé numérique dès la fenêtre de login

Pour activer le verrouillage numérique dès la fenêtre de login, éditez le fichier de configuration `/etc/sddm.conf` comme suit

[/etc/sddm.conf](#)

```
[General]
Numlock=on
```

Changer votre avatar

Il vous suffit d'ajouter une image nommée **identifiant.face.icon** (en remplaçant **identifiant** par votre identifiant) dans le répertoire `/usr/share/sddm/faces/` ou bien changer le répertoire utilisé par SDDM comme suit :

[/etc/sddm.conf](#)

```
[Theme]
FacesDir=/chemin/souhaite
```

Changer/revenir à un autre gestionnaire

Si vous souhaitez changer de gestionnaire d'affichage entrez dans un terminal

```
dpkg-reconfigure sddm
```

Puis sélectionnez le gestionnaire de votre choix.

Lien vers le forum

- <https://debian-facile.org/viewtopic.php?id=18194>

Ressources

- <https://github.com/sddm/sddm> - GitHub du projet
- <https://wiki.archlinux.org/index.php/SDDM> - ArchWiki

1)

N'hésitez pas à y faire part de vos remarques, succès, améliorations ou échecs !

2) 3)

Voir la commande [apt-get](#)

From:
<http://debian-facile.org/> - **Documentation - Wiki**

Permanent link:
<http://debian-facile.org/doc:environnements:kde:sddm>

Last update: **05/01/2018 20:10**

